

Tele time Z

テレタイムZ

USBメモリを用いてのデータ移行



本マニュアルは故障機より代替機にデータを移行するためのマニュアルです。
 操作を間違えることにより大事なデータが欠如する恐れがございますので、
 操作には十分お気を付けください。
 操作は故障機でバックアップを取って頂いた後、代替機へリストアする手順となります。

故障機での手順

- ① テレタイム Z(故障機)の時計画面で
 「メニュー」を選択します。




- ② 右列のメニューより「通信」を選択し
 ます。

このとき中身が空の USB メモリーを
 用意し、本体右側面へ USB メモリー
 を挿入してください。



- ③ 「バックアップ」を選択します。




- ④ 「実行」を選択するとテンキーが表示されますので、本日の日付入力をし、「確定」を選択します。

(例) 2016年3月23日 ⇒20160323

※他のメニューには絶対に触らないでください



- ⑤ 確認画面で「はい」を選択してください。



- ⑥ 「バックアップ中 しばらくお待ちください」のメッセージが表示し、しばらくすると「バックアップ完了 再起動します しばらくお待ちください」のメッセージが表示し、自動で再起動します。

※このとき電源は抜かないようにしてください。

- ⑦ 再起動後、時計画面へ移行したらバックアップで使用した USB メモリーを抜いてください。
※正常にバックアップが完了すると USB メモリー内に以下のファイルが生成されます。
「ファイル名 : teletimez_backup.tar.gz」

バックアップは以上で終了です。

続いてバックアップデータを代替機に移行する作業が必要となります。

代替機での手順

- ① テレタイム Z(代替機)の時計画面で「メニュー」を選択します。




- ② 右列のメニューより「通信」を選択します。

このとき先ほどの手順でバックアップを取ったUSBメモリーを本体右側面へUSBメモリーを挿入してください。



- ③ 「リストア」を選択します。




- ④「実行」を選択するとテンキーが表示されますので、本日の日付入力をし、「確定」を選択します。

(例)2016年3月23日 ⇒ 20160323

※他のメニューには絶対に触らないでください



- ⑤ 確認画面で「はい」を選択してください。



- ⑥ 「リストア中 しばらくお待ちください」のメッセージが表示し、しばらくすると「リストア完了 再起動します しばらくお待ちください」のメッセージが表示し自動で再起動します。

※このとき電源は抜かないようにしてください。

- ⑦ 再起動後、時計画面へ移行したら USB メモリーを抜いてください。

以上で代替機のデータが故障機と同じになります。

故障機が接続されていた通信環境へ代替機を接続し、クロノスより通信テストをお願いいたします。

※USBメモリーが認識しなかった場合

USBメモリーが認識しなかった場合は一度時計画面まで戻っていただき、再度作業を実施していただきますようお願いいたします。

